







Daten von Fluke LinkWare Live nach DYMO ID importieren

1	Öffnen Sie die DYMO ID Software.	
2	Wählen Sie eine Etikettenanwendung und eine Vorlage aus, die Sie für Ihre Etiketten verwenden möchten.	
3	Klicken Sie im Datenraster auf  Importieren .	Das Dialogfeld „Importieren“ wird angezeigt.
4	Klicken Sie auf Aus LinkWare Live .	
5	Geben Sie Ihren LinkWare Live-Benutzernamen ein und klicken Sie auf Anmelden .	
6	Wählen Sie ein Projekt aus der Projektliste aus:	
7	Wählen Sie eine Konfiguration aus der Konfigurationsliste aus:	
8	Wählen Sie einen Kabelsatz aus.	Die Daten werden im Vorschaufenster angezeigt.
9	Klicken Sie auf Importieren .	Die Daten werden im Datenraster angezeigt.
10	Ordnen Sie die Daten den Datenfeldern auf dem Etikett zu: <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Spaltenüberschrift im Datenraster aus. • Ziehen Sie die Spaltenüberschrift im Textfeld an die Stelle, an der die Daten erscheinen sollen. 	Sie können die Daten einem Textfeld oder einem Barcode-Objekt zuordnen. Die Daten aus jeder Zeile im Datenraster werden automatisch in die Felder auf dem Etikett ausgefüllt. Für jede Datenzeile im Datenraster wird ein neues Etikett erstellt.
11	Klicken Sie auf  , um die Etikettendatei zu speichern.	Das Dialogfeld „Speichern unter“ wird angezeigt.
12	Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern .	
13	Klicken Sie auf Drucken , um die Etiketten von Ihrem Computer aus direkt auf einem XTL-Drucker auszudrucken, ODER übertragen Sie die Dateien auf einen XTL-Drucker, um sie später vor Ort auszudrucken.	

Etiketten auf einen XTL Etikettendrucker übertragen

1	Schließen Sie einen XTL-Etikettendrucker an Ihren Computer an.	
2	Klicken Sie in DYMO ID auf  Dateien verwalten .	Das Dialogfeld „Datei übertragen“ wird angezeigt.
3	Suchen Sie die gespeicherte Datei unter  Eigene Etiketten und wählen Sie sie aus.	
4	Klicken Sie auf  , um die Datei auf den	

	Etikettendrucker zu übertragen.	
5	Klicken im Startbildschirm des Etikettendruckers auf  öffnen.	
6	Wählen Sie die Datei aus, die Sie zuvor übertragen haben, und klicken Sie auf OK .	Die Etikettendatei wird geöffnet und das erste Etikett angezeigt.